

SAFETYTEST

GERÄTETESTER

ERFASSUNG UND WIEDERHOLUNGSPRÜFUNG MIT RFID

RFID PRÜFLING NEU ANLEGEN

100 000 000 (0) 

ID-Nummer	Gerät	Hersteller	Prüfda-	OK
-----------	-------	------------	---------	----

1. Wählen neuer Prüfling

Beispiel:

00008	Winkelschleifer	Bosch	06.02.2020	OK
00009	CEE32		22.02.2019	OK
00010	Kaffeemaschine	Jura	09.06.2020	OK

The screenshot shows a software interface with a table and a dialog box. The table has columns: ID-Nummer, Gerät, Hersteller, Prüfdatum, and OK. The dialog box contains the text: "Bitte geben Sie die ID-Nummer für das neue Gerät ein". Below this text is an input field containing the number "12200328". At the bottom of the dialog box are two buttons: "Abbrechen" and "OK". A red arrow points from the text "2. Feld wählen (12200328)" below the screenshot to the number "12200328" in the dialog box.


ID-Nummer	Gerät	Hersteller	Prüfdatum	OK
12200324			8.07.2021	OK
120320442496A36				
7429966				

Bitte geben Sie die ID-Nummer für das neue Gerät ein


12200328

Abbrechen OK

2. Feld wählen (12200328)



3. Dies wählen



4. RFID mit dem Tablet scannen (Rückseite Tablet)

00001	Zahnarzt Stuhl	Test	01.06.2021	OK
00002			01.06.2021	OK
0001			01.06.2021	OK
0002			01.06.2021	OK
0003	KA		02.06.2021	OK

Bitte geben Sie die ID-Nummer für das neue Gerät ein

0409CE7A5C6481

Abbrechen OK

A.. [Barcode Icon] [Settings Icon]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 [X]

@ # \$ % & - + () [Back Arrow]

5. OK wählen

00002 (20) Recom	0409CE7A5C6481	 
Prüfintervall (Monate) eingeben.		 
ID-Nummer	 0409CE7A5C6481	
Gerät		
Hersteller		

Wichtige Angaben:

- ID-Nummer
- Vorschrift
- Profil
- Prüfintervall

Weitere Angaben:

- Gerät
- Hersteller
- Gerätetyp
- Seriennummer
- Abteilung

Starten mit der Prüfung, wenn alle Angaben eingegeben sind

WIDERHOLUNGSPRÜFUNG MIT RFID


00002 (14)
Recom

 00001 

ID-Nummer	Gerät	Hersteller	Prüfdatum	OK
00001	Zahnarzt Stuhl	Test	01.06.2021	OK
00002	Zahnarzt Stuhl	Test 2	01.06.2021	OK

1. Dieses Feld anwählen (00001)



2. Eintrag in diesem Feld löschen

00001	Zahnarzt Stuhl	Test	01.06.2021	OK
00002			01.06.2021	OK
0001			01.06.2021	OK
0002			01.06.2021	OK

ID-Nummer

|

Alle Kunden

Abbrechen Suchen Hinzufügen

00001	Zahnarzt Stuhl	Test	01.06.2021	OK
00002			01.06.2021	OK
0001			01.06.2021	OK
0002			01.06.2021	OK
0003	KA		02.06.2021	OK

ID-Nummer


Alle Kunden

Abbrechen Suchen Hinzufügen

A...   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

3. Dieses Feld wählen



4. RFID mit dem Tablet scannen (Rückseite Tablet)

00002 (14)
Recom

00001

+ × ✎ 📁 📄 🗑️ 📊 ▶

ID-Nummer	Gerät	Hersteller	Prüfdatum	OK
00001			01.06.2021	OK
00002			01.06.2021	OK
0001			01.06.2021	OK
0002	KA		01.06.2021	OK

ID-Nummer

0409CE7A5C6481

Alle Kunden

Abbrechen Suchen Hinzufügen

5. Suchen wählen

00002 (1 *)
Recom

 0409CE7A5C6481 

ID-Nummer	Gerät	Hersteller	Prüfdatum	OK
0409CE7A5C6481	Waschmaschine	Miele	06.10.2021	OK

6. Das gefilterte Gerät ist vorhanden.
Messung starten für die Wiederholungsprüfung